



Knick
Elektronische Messgeräte
GmbH & Co. KG

Sede central

Beuckestr. 22 • 14163 Berlín
Alemania
Teléfono: +49 30 80191-0 • Fax: +49 30 80191-200
info@knick.de • www.knick.de

Contactos locales

www.knick-international.com


Traducción de las instrucciones originales
Copyright 2022 • Sujeto a cambios
Este documento fue publicado el 30/05/2022.
Los documentos más recientes están disponibles para su
descarga en nuestro sitio web debajo de la descripción del
producto correspondiente.



100361 TI-201.016-KNES01

Clave de licencia

Tras la instalación, el software ProgaLog 4000 se inicia al principio en modo DEMO.




Al introducir la clave de licencia finaliza el modo DEMO. El software para PC está plenamente disponible.




Guía de instalación

ProgaLog 4000
Herramienta de configuración de PC
para transmisores



Leer antes de la instalación y uso.
Conservar para el uso futuro.

Clave de licencia



Requisitos del sistema

Hardware

CPU: Procesador 1 GHz Pentium o similar

- RAM: 512 MB
- Tarjeta gráfica: 1024 x 768 colores reales (32-bit)
- USB 2.0
- Disco duro: 700 MB

Sistema operativo:

- Windows 7*/8 o 10 (versión de 32 o 64-bits)
- Microsoft .Net Framework 4.6
(ya incluido en Windows 8/10)

*) Si tiene un PC con Windows 7, asegúrese primero de que esté instalado Microsoft .Net Framework 4.6 (descarga gratuita desde microsoft.com) antes de iniciar la instalación de ProgaLog 4000.

Instalación del ProgaLog 4000

01. Conecte el lápiz USB a un puerto USB del ordenador.
02. Ejecute el archivo **ProgaLog4000Setup.exe** del lápiz USB.
03. Seleccione el idioma de instalación.
04. Siga las instrucciones de la pantalla.
05. Finalice la instalación.
06. Inicie el software haciendo doble clic en **ProgaLog4000Setup.exe**.
La primera vez, el software se inicia en modo DEMO.
07. Al introducir la clave de licencia finaliza el modo DEMO.